

Začetek dela z zalogami

Zadnja sprememba 02/06/2026 8:30 am CEST

Navodilo velja za aktivacijo in začetne nastavitve **Zalog**.

Aktivacija Zalog

1 V meniju **Poslovanje > Zaloge**.

2 Vnesemo **Naziv** skladišča.

3

Vnesemo **Šifro** skladišča. Šifra skladišča je poljuben podatek.

- Šifra skladišča je obvezna pri uvozu artiklov in

4 Vnesemo **Kraj** skladišča.

5

Izberemo način **Vodenja zalog**:

- **Po nabavni vrednosti - veleprodaja >** tu imamo možnost določiti **vnos prodajne cene**.
- **Po prodajni vrednosti - maloprodaja**,
 - če dodamo kljukico v polju > **Vrednostno vodenje**: (bo program vodil zalogo samo po vrednosti)
 - če določimo vodenje zalog po **maloprodajni vrednosti** imamo možnost izbire načina **knjiženja zalog**:
 - **Po nabavni vrednosti**
 - **Po prodajni vrednosti** - znotraj tega lahko še podrobneje razdelimo konte za knjiženje, ki jih sicer program samodejno predlaga:
 - konto zaloge,
 - konto RVC,
 - Konto DDV po splošni stopnji,
 - Konto DDV po nižani stopnji,
 - konto DDV po posebni nižji stopnji.

6 Če označimo polje **se predlaga**, bo program pri vnosu prometa privzeto predlagal izbrano skladišče,

7 kliknemo **Shrani**.

8 Če želimo nadaljevati z vnosom novih skladišč ponovimo postopek od točke 2.

9

Nazadnje kliknemo **Naprej**.

Začetek obdelave zalog (vnos skladišča)

× Opusti

Naprej >



Pred aktivacijo modula zaloge določite nastavitve, ki vplivajo na delovanje zalog.
Odločitev ni dokončna, kasneje jo je mogoče spremeniti v nastavitvah organizacije.

Naziv: *

Šifra:

Vodenje zalog: Po nabavni vrednosti
 Po prodajni vrednosti

Vrednostno vodenje:

Knjiženje zalog: Po nabavni vrednosti
 Po prodajni vrednosti

Konto zaloge: × ▾

Konto RVC: × ▾

Konto DDV po splošni stopnji: × ▾

Konto DDV po znižani stopnji: × ▾

Konto DDV po posebni nižji stopnji: × ▾

Se predlaga:

10 Določimo **datum** začetnega stanja zalog.

11

Po potrebi označimo polja:


- **Razbremenitev zalog neposredno z računom:** program pri izstavitvi izdanega računa samodejno razbremeni zalogo in pripravi promet izdaje iz zalog.
- **Vnos odvisnih stroškov:** nastavev omogoča **vnos vrednosti in odstotka odvisnih stroškov** pri nabavi blaga ali materiala na vnosu prejema na zalogo in prejetega računa s povezavo na zalogo ter omogoča **ločeno vodenje vrednosti blaga in materiala ter odvisnih stroškov** (na primer: prevoz, poštnina, skladiščenja,...).
- **Vodenje artiklov po serijah:** program omogoča vnos serij na prejemih oziroma je vnos serije obvezen podatek. Več o vnosu serij in serijskih števil lahko preberemo [tukaj](#).
- **Priprava e-dobavnice:** program omogoča tudi pripravo e-dobavnice:
 - **Se ne pripravlja**

- Iz računa
- Iz izdaje

12

in kliknemo **Potrdi**.

Začetek obdelave zalog

< Nazaj **✓ Potrdi** 

i Pred aktivacijo modula zaloge določite nastavitve, ki vplivajo na delovanje zalog. Odločitev ni dokončna, kasneje jo je mogoče spremeniti v nastavitvah organizacije.

Razbremenitev zalog neposredno z računom:

Vnos odvisnih stroškov: ⓘ

Vodenje artiklov po serijah:

Priprava e-dobavnice: Se ne pripravlja
 Iz računa
 Iz izdaje

Datum začetnega stanja zalog:

Vrednote zalog je po metodi direktnih povprečnih cen. Po potrditvi Datuma začetnega stanja zalog se vam bo prikazal začetni vpis, kjer boste lahko vnašali začetno stanje. Če začetnega stanja nimate, vseeno ta zapis potrdite.

13 Program prikaže osnutek dokumenta za vnos začetnega stanja zalog.

14

Kliknemo na dokument **Začetno stanje – povprečne cen:**

- če nimamo začetnega stanja zalog, dokument samo potrdimo,
- začetno stanje zalog ročno vnesemo ali
- začetno stanje uvozimo preko csv (excel) datoteke.

Promet zalog

× Zapri Izdane e-dobavnice Prejete e-dobavnice Prekliči uporabo zalog

Najdi 🔍

Vrsta prometa: Podvrsta prometa:

Datum: – Analitika:

Stranka: Opis:

Skladišče:

Vrsta prometa	Številka	Datum	Opis
Začetno stanje – povprečne cene	ZS-0	1.1	Začetno stanje

Nimamo začetnega stanja zalog

V tem primeru potrdimo prazen dokument začetnega stanja s klikom na **Potrdi**. S to potrditvijo bo omogočen vnos novih dokumentov (Prejem, Izdaja...).

Nastavitve artiklov

Pred vnosom **začetnega stanja zalog** uredimo najprej **Šifrant > artiklov**.

Več o nastavitvah preverite... [Tukaj](#).

Ročni vnos začetnega stanja

1 Kliknemo na **Uredi**.

2

Vnesemo **Datum** začetnega stanja in **Opis**, ki velja za celotni dokument.

- Zalogo za vsak posamični artikel dodajamo na vrstice dokumenta.

3

V **skladišče**:

- če imamo samo eno skladišče, ga program samodejno predlaga.
- V primeru, da imamo več skladišč, jih dodamo s klikom na znak

+ .

4 Izberemo **Artikel**.

5 v polje **Količina**: vnesemo količino, merska enota je določena že na artiklu.

6 v polje **Cena**: vnesemo ceno, program samodejno preračuna vrednost.

7

Polje **Vrednost**: Če vnesemo v polje **Cena** ceno artikla, program samodejno preračuna vrednost, sicer ročno vnesemo vrednost zaloge.

Promet zalog: ZS-0 Osnutek

Buttons: **Opusti**, **Shrani**, **Potrdi**

Datum: * 01.01 Številka: Osnutek

Opis: Začetno stanje

Iskanje...

ZŠ	Artikel	Količina	ME	Cena	Vrednost
	artikel	10		20,00	200,00
VSE SKUPAJ		0			

8 S klikom na znak **+** doda artikel v vrstico dokumenta.

9

Nadaljujemo z vnosom **artiklom**.

- Pri daljših vnosih priporočamo, da dokument vmes shranjujemo s klikom na **Shrani** in nato nadaljujemo z vnosom.

Uvoz začetnega stanja

Začetno stanje zalog lahko tudi uvozimo preko Excelove datoteke.

- 1 V osnutku začetnega stanja zalog kliknemo na ikono za **Uvoz vrstic**.
- 2 Izberemo **Uvoz datoteke** in kliknemo na gumb **Izberi datoteko**,
- 3 nato poiščemo predlogo, ki smo jo predhodno napolnili s podatki
- 4 in kliknemo **Potrdi**.

Več o uvozu začetnega stanja zalog preverite...[Tukaj](#).